

Tlač dokladov z VRP2 na tlačiarňach H58


Princíp fungovania

Pri tlači dokladu z web aplikácie VRP2 (najvhodnejší prehliadač na prístup je Google Chrome) sa vygenerovaný doklad namiesto priamej tlače len uloží vo formáte PDF na disk.

Na PC je stále spustená aplikácia VRP Tlač, ktorá pravidelne kontroluje či (od poslednej tlače) v priečinku VRP na disku C pribudol nejaký pdf súbor. Ak áno (a je to na základe obsahu doklad z VRP2), transformuje ho do upravenej podoby a automaticky spustí tlačovú úlohu na termotlačiarňu POS-58.


Inštalácia aplikácie a nastavenie

1. Stiahnite si aplikáciu na tlač dokladov z nasledujúceho odkazu:
<https://vrp.itraj.sk/VRP2Tlac.exe>
2. Spustíte uložený súbor, potvrdíte jazyk kliknutím na OK, postupne pokračujte v sprievodcovi inštaláciou vždy kliknutím na Ďalej, vyberte priečinok kam sa má nainštalovať a dokončíte všetky kroky
3. Na záver sa spustí inštalácia komponentu Microsoft Visual C++ 2015
Ak ho na PC nemáte, je potrebné ho nainštalovať – zaškrtnúť *I agree to the license ... (Súhlasím s podmienkami ...)* a kliknúť na *Install (Inštalovať)* a v ďalšom kroku povoliť vykonanie zmien




Ak už danú (resp. novšiu/vyššiu) verziu máte, inštalácia nepokračuje a stačí ju zavrieť kliknutím na Close (Zavrieť), resp. na úvodnej obrazovke sa zobrazí namiesto Inštalovať možnosť *Opraviť* (v takom prípade môžete taktiež inštaláciu komponentu ukončiť)


4. Pre pohodlné využívanie je potrebné nastaviť automatické ukladanie pdf súborov v prehliadači a zároveň zmeniť predvolený priečinok na C:\vrp
Nie je to nutné, ale v takom prípade je potrebné vždy doklad ručne uložiť a prekopírovať do daného priečinka na spracovanie a vytlačenie
Kliknite na ikonu 3 bodiek vpravo hore a v menu potom na *Nastavenia*




5. Kliknite v hlavnej ponuke naľavo na *Ochrana súkromia a zabezpečenie* a následne na *Nastavenia webu*




6. V časti *Obsah* kliknite na *Ďalšie nastavenia obsahu* a potom na *Dokumenty PDF*



7. Kliknutím vyberte možnosť *Stiahnuť súbory PDF*



8. V hlavnej ponuke naľavo zvolíte kliknutím možnosť *Stiahnuté*, kliknete v časti *Umiestnenie* na tlačidlo *Zmeniť* a v otvorenom okne vyberte priečinok *vrp* na disku C a kliknite *Vybrať priečinok*



Kartu Nastavenie môžete zavrieť


Samotná tlač dokladov

1. Po vytvorení dokladu vo VRP2 – a kliknutí na tlačidlo *Vytlačiť doklad* (alebo *Vytlačiť kópiu*)



2. V prípade, že sa zobrazí tlačové okno (náhľad), jednoducho ho zavriete kliknutím na *Zrušiť*


- Ak ste po inštalácii **nenastavili** automatické ukladanie do stanoveného priečinka, je potrebné pdf súbor uložiť priamo (alebo v prípade uloženia inam následne prekopírovať) do priečinka VRP na lokálnom disku C:



Dodatočné informácie a riešenie problémov

- V nastaveniach VRP2 vyberte veľkosť dokladu A4
- Skontrolujte či je nastavená správna veľkosť papiera v nastaveniach tlačiarne POS-58 (ZPaper 58x210mm)

Štart menu – Nastavenia – Zariadenia – Tlačiarne a skenery – kliknúť na POS-58 – Spravovať – Vlastnosti tlačiarne – Preferencie – Spresniť



- Po rozbalení sa aplikácia pokúsi nastaviť automatické spustenie pri každom štarte systému
- ak sa to nepodarí, je potrebné ju vždy spustiť ručne (po zapnutí PC) alebo skopírovať odkaz na aplikáciu z jej priečinka do systémovej zložky „Po spustení“
- Ak tlač nefunguje, preverte či je spustená aplikácia (príp. ju zavrite a spustíte znova), či sa doklad ukladá do správneho priečinka C:\vrp a či aplikáciu neblokuje napr. Váš antivírusový program, integrovaný systémový Microsoft Defender, firewall alebo pod.
- Skontrolujte či máte termotlačiareň nainštalovanú pod presným názvom POS-58